

Checklista slutstädning efter infektioner

Avdelning:	Vårdrum med tillhörande toalett och dusch:
Typ av infektion:	Datum och tid för utstädning:

Innan slutstädning påbörjas ska vårdpersonal:

- Kassera engångsmaterial som varit i patientens närhet, t.ex. kudde, toalettrulle, hygienartiklar, blöjor m.m.
- Kassera även förpackningar med handskar och plastförkläden samt eventuella förråd av engångsmaterial.
- Lägga smittförande avfall i godkänt ytteremballage.
- Rengöra och desinfektera känslig medicinskt teknisk utrustning som därefter tas ut ur rummet.
- Lägga tvätt från rum och toalett i tvättsäck som försluts på rummet. Vid förekomst av textilier som gardinlängder, draperier, duschdraperier, möbelklädsel, läggs dessa i tvättsäck för kundägt gods. Smutstvätt med smittfarliga kroppsvätskor läggs i tvättsäck och sedan i gul plastsäck.

Städas av vårdpersonal eller lokalvårdare	Signatur
Säng, sängbord, sängens manöverdosa, ringledning, hörlurar, fjärrkontroll, ljusramp, sänglampa, hävert.	
Alla möbler inne i patientrum, bord, stolar, pallar m.m.	
Garderob in- och utvändigt samt klädhängare.	
Droppställning och andra hjälpmedel.	
Dörrar, dörrkarm, dörrhandtag.	
Strömbrytare, avstängning för ringledning.	
Tvättställ, kran, hylla.	
Pappershållare utvändigt och särskilt noggrant vid tagstället. Dra bort och kassera cirka 1 meter papper.	
Hållare för förbrukningsmaterial (skyddsutrustning), toalettpapper, plastmuggar, tvål, handdesinfektion.	
Kassera plast-/pappers-muggar.	
Tvål- och handdesinfektionsflaskornas utsida. Pumpa ut lite tvål/desinfektionsmedel.	
Rumsbunden ytdesinfektionsflaskas utsida	
Fönsterbräda, element, fönsteröppnare.	
Väggar och fönster upp till 180 cm vid misstanke om nedsmutsning.	
Golvlist.	
Tak om dessa är nedstänkta. Porösa tak bör bytas.	
ALLT på toalett och dusch, även toalettförhöjningar och pallar. Väggar och fönster upp till 180 cm. Kassera toalettborste och övriga eventuella borstar.	
ALLA golv	

Noteringar:

MRSA, ESBL isolerad patient	Perform eller Virkon*
TBC i smittsamt skede	Allrengöringsmedel och vatten, därefter alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid på patientnära ytor som säng, bord, toalett, dusch, m.m. ANVÄND ANDNINGSSKYDD
Blod	Allrengöringsmedel och vatten, därefter alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid på patientnära ytor som säng, bord, toalett, dusch m.m.
Calicivirus, Clostridium difficile, Rotavirus, VRE	Noggrann mekanisk bearbetning med allrengöringsmedel och vatten. Därefter Perform eller Virkon* på patientnära ytor som säng, bord, toalett, dusch, m.m.

*Perform eller Virkon: Dosera enligt anvisning på förpackning. Desinfektera ytorna. Spegel, fönster och rostfritt bör eftertorkas.

Observera att checklistan är en generalisering. För mer specifika uppgifter gå till vårdhygiens hemsida för respektive smitta, www.regionvasterbotten.se/vardhygien

Referenser och förändringar

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet

Dokumentinformation
Referenser: Nej
Förändringar sedan senaste utgåva:
Ändrat till Region Västerbotten Ändrat enligt senaste Gula Kortet - hur man städar vid olika infektioner